

## 第六識頌

### 一、有漏雜染識

三性三量通三境，

#### 意識五緣生

1. 所依根-第七末那意
2. 所緣境-法塵
3. 助緣——作意
4. 種子依——親因緣
5. 根本依——第八阿賴耶識

#### 五無心位

1. 無想定
2. 無想天
3. 滅受想定
4. 悶絕
5. 睡眠（無夢時）

#### (一)三性(識性)

1. 善性：順於正理，益於自他。
2. 不善性：違於正理，損於自他。
3. 無記性：於善惡品無所記別。

#### (二)三量(識量)(能緣的心)

1. 現量
2. 比量
3. 非量：似現量、似比量

#### (三)三境(識境)(所緣的境)

1. 性境
2. 帶質境

①真帶質境(以心緣心)


②似帶質境(以心緣色)

3.獨影境


①無質獨影境

②有質獨影境

(四)三境不同差別



(五)



三界輪時易可知。

說明第六意識在三界九地中活動的範圍，是容易就可以了知的。

相應心所五十一，善惡臨時別配之。

說明第六意識所相應的心所有五十一個。

意識是善是惡，要看它臨時隨緣分別配合的心所來決定。

1. 第六意識除了和根本煩惱貪瞋癡相應外，還和慢、疑、不正見相應。
2. 第六意識還和十個小隨煩惱相應。(忿、恨、惱、嫉、慳、諂、誑、害、憍、覆)
3. 第六意識也與四個不定心所相應。(睡眠、惡作、尋、伺)

## 性、界、受三恆轉易，

說明第六意識的轉易生起。

1. 善、惡、無記三性，在意識中，恆常轉變改易而起。
2. 意識在三界中，也是恆常轉變改易而起。
3. 意識在苦、樂、捨三受中，也是恆常轉變改易而起。

## 根、隨、信等總相連。

說明心所法總是互相牽連而起。

1. 根：指六個根本煩惱。
2. 隨：指大隨、中隨、小隨的二十個隨煩惱。
3. 信：指十一個善心所。
4. 等：指五徧行、五別境、四不定心所。

### 一、善類

1. 信、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、精進、不放逸、行捨、不害——若有一法現起，其餘九法種子必同時活動。
2. 輕安——一法若現起，前十法種子必同時活動。

### 二、根本煩惱類

1. 無明（即癡）——一法若起，八大隨煩惱種子必同時活動。
2. 貪、慢、疑、見四法中——若有一法現起，無明及八大種子必同時活動。
3. 瞋——一法若現起，無明、八大、二中種子必同時活動。

### 三、隨煩惱類

1. 大隨八法中——若有一法現起，無明及餘七法種子必同時活動。
2. 中隨二法中——若有一法現起，餘一法及無明、八大種子亦同時活動。
3. 小隨誑、諂、害三法中——若有一法現起，無明、八大種子必同時活動。
4. 小隨忿、恨、惱、嫉、覆、慳、憍七法中——若有一法現起，無明、八大、二中種子必同時活動。

**動身發語獨為最，**

說明第六意識的作用。

動身發語必須通過三個階段：

1. 審律思
2. 決定思
3. 發動思

**引滿能招業力牽。**


說明引業(總報)和滿業(別報)的性質差別。

## 二、無漏清淨識

發起初心歡喜地，俱生猶自現纏眠。

說明第六意識什麼時候開始轉成無漏清淨識。

第六意識要到證初地(歡喜地)的時候，才能開始轉，而這時俱生的我法二執，還是不時的現前。



遠行地後純無漏，

說明第六意識要到第七遠行地以後(八地)，才能到達純無漏道。

初地——斷分別我法二執，發起「下品妙觀察智」。

八地——俱生我執斷，轉下品為「中品妙觀察智」。

等覺——俱生法執斷，中品轉為「上品妙觀察智」。

觀察圓明照大千。

說明果德。

妙觀察智的作用有三大特點：圓滿、光明、清淨。